

Einrichtung DictaNet RDP-Addin (gültig ab DictaNet Version 2019.01.001)

Ansprechpartner: Dr. Mykhaylo Kosmykov
E-Mail: m.kosmykov@jurasoft.de

Das DictaNet RDP-Addin ermöglicht die Herstellung einer Verbindung von USB Geräten, die an einem lokalen PC angeschlossen sind zu einem Remote System. Dieses Dokument beschreibt die dazu erforderlichen Voraussetzungen.

Lokaler PC

Setup-Dateien herunterladen und installieren

Die nachfolgenden Dateien herunterladen und auf dem Clientsystem installieren. Dabei bitte auf die richtige **Reihenfolge** achten und bei dem **Windows-Benutzer** installieren, der die RDP-Sitzung benutzen wird.

1. <https://jurasoft-intern.de/DictaNet/1-DNClientSetup.exe>
2. <https://jurasoft-intern.de/DictaNet/2-DNPlugin.exe>

Falls es danach nicht funktioniert muss der Reg. Entry überprüft werden. Er muss unter dem Nutzerkonto gesetzt sein:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPAddins

Parameter: Name

Wert: C:\DictaNet_RDPAddIn\RDPAddins.Core.dll

Remoteaudio Einstellungen anpassen

RDP-Verknüpfung für die Verbindung mit dem Server bearbeiten und unter Lokale Ressourcen die Remoteaudio Einstellungen ggf. anpassen.


- *"Auf diesem Computer wiedergeben"* als *"Remoteaudiowiedergabe"*

- *"Von diesem Computer aufzeichnen"* als *"Remoteaudioaufzeichnung"*



Aufnahmegerät gegebenenfalls einstellen

Falls das Aufnahmegerät von den Windows Standardeinstellungen abweicht, muss es in den Windows-Audioeinstellungen entsprechend ausgewählt werden.



Server /Remote PC

- 1) RDP-Plugin in DictaNet aktivieren

a) Im Wizard bei der Neuinstallation:

Verzeichnisauswahl

Diktat-Verzeichnisse auswählen

Lokaler Diktatordner: C:\DictaNet

Gemeinsamer Netzwerkdiktatordner: C:\ra\DictaNet

Lizenzordner: C:\ra\DictaNet

Hinweis

Im gemeinsamen Netzwerkdiktatordner werden die Diktate gespeichert.

Im lokalen Diktatordner werden die Diktatsicherungen und die Diktate gespeichert, sofern kein Netzwerk zur Verfügung steht.

Im Lizenzordner werden Verwalter-Einstellungen gespeichert.

Updates

Im Internet auf Aktualisierungen prüfen

DictaNet RDP

Gerätesignale bei RDP-Nutzung über DictaNet-RDP-Kanal weiterleiten

Abbrechen Weiter


b) Oder nachträglich in der Option „DictaNet RDP“ in den DictaNet Einstellungen in Karteikarte Admin:

DictaNet RDP



2) Die folgenden Einrichtungen macht i. d. R. der Serveradministrator

a) Remotedesktop-Sitzungshost Rolle im Server-Manager installieren:



b) Die lokale Gruppenrichtlinie "Umleitung der Audioaufnahme zulassen" unter "Computer Konfiguration -> Administrative Vorlagen -> Windows-Komponenten -> Remotedesktopdienste -> Remotedesktopsitzungs-Host->Geräte- und Ressourcenumleitung" aktivieren

c) Vollzugriff auf die Ordner geben:

- o C:\Dictanet
- o C:\Program Files (x86)\Dictanet
- o Netzwerk Diktatbaum

Bei Einsatz von Spracherkennung auch noch:

- o C:\ProgramData\Nuance
- o C:\ProgramFiles (x86)\Nuance